

## KM เรื่อง IRM สั่งได้

### สาเหตุ

ทำการอุดฟันชั่วคราวในผู้ป่วยรักษารากฟัน ด้วยวัสดุอุดชั่วคราว IRM ในแต่ละครั้ง พบปัญหาการผสม IRM ขาดหรือเหลือ ทำให้เกิดการเสียเวลารอคอยและสิ้นเปลืองวัสดุอุด เนื่องจากผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่ทราบถึงปริมาณของวัสดุอุดชั่วคราวที่ต้องการ

### เป้าหมาย

- ให้ความเข้าใจ เกิดการสื่อสารที่ถูกต้องของขนาด ปริมาณวัสดุอุดชั่วคราว IRM ที่ต้องการใช้ ของทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์
- ไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุด จากกาเหลือของ IRM ที่ผสมมากเกินไป
- ไม่เสียเวลาการรอ ผู้ช่วยทันตแพทย์ผสม IRM เพิ่ม จากการผสมน้อยเกินไป

### การดำเนินการแก้ไข

ทันตแพทย์และผู้ช่วยทำความเข้าใจ และกำหนด ขนาดมาตรฐานของวัสดุ IRM โดยกำหนดเป็น

- S สัดส่วน น้ำ 0.5: ผง 0.5 มักใช้ในฟันหน้า
- M สัดส่วน น้ำ 1: ผง 1 มักใช้ในฟัน กรามน้อย
- L สัดส่วน น้ำ 2: ผง 1.5 มักใช้ในฟัน กรามใหญ่

### เริ่มดำเนินการ มค 2558

สรุป ทันตแพทย์พึงพอใจกับขนาดวัสดุอุดชั่วคราว IRM ที่พอดีกับ cavity ไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุด และเสียเวลารอคอย ผู้ช่วยทันตแพทย์ผสมเพิ่มในกรณีที่วัสดุอุดไม่เพียงพอ